

Prjónuð skotthúfa, grunn



Grunn prjónuð skotthúfa er borin við 20. aldar þjóðbúning, upphlut og peysuföt. Skotthúfur hafa verið notaðar um aldir á Íslandi. Allar enda þær í skotti efst, við skottið er festur skúfur og hólkur hafður á mótum skotts og skúfs. Skúfar við 20. aldar búninga eru úr svörtu skúfasilki, 25-35cm langir.

UPPSKRIFT

Hringprjónn nr. 1 ½ 40 cm

Sokkprjónar nr. 1 ½

Fitjið laust upp 220 lykkjur. Ef notaður er hringprjónn er sett prjónamerki eftir hverjar 55 lykkjur. Ef notaðir eru sokkprjónar eru settar 55 lykkjur á hvern prjón.

Prjónið slétt prjón 3 umferðir. Þá er prjónuð ein umferð brugðin sem verður brotlínan fyrir húfufaldinn. Þetta er eina umferðin í húfunni sem er prjónuð brugðin, hér eftir er aðeins slétt prjón.

Prjónið þar til verkið mælist 4 ½ cm.

Nú hefst úrtakan sem skiptist í 7 kafla. Alltaf er teknar úr 4 lykkjur í umferð en úrtökum er dreift eftir vissum reglum til þess að úrtakan verði sem jöfnust.

1. úrtaka

1. umferð: 2 lykkjur saman, prjónið 53 lykkjur. Endurtakið út umferð.
2. umferð: Án úrtöku
3. umferð: Prjónið 5 lykkjur, prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 47 lykkjur. Endurtakið út umferð.
4. umferð: Án úrtöku
5. umferð: Prjónið 10 lykkjur, prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 41 lykkju. Endurtakið út umferð.
6. umferð: Án úrtöku
7. umferð: Prjónið 15 lykkjur, prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 35 lykkjur. Endurtakið út umferð.
8. umferð: Prjónið 20 lykkjur, prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 29 lykkjur. Endurtakið út umferð.
9. umferð: Prjónið 25 lykkjur, prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 23 lykkjur. Endurtakið út umferð.
10. umferð: Prjónið 30 lykkjur, prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 17 lykkjur. Endurtakið út umferð.
11. umferð: Prjónið 35 lykkjur, prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 11 lykkjur. Endurtakið út umferð.
12. umferð: Prjónið 40 lykkjur, prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 5 lykkjur. Endurtakið út umferð.

2. úrtaka

1. umferð: Prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 44 lykkjur. Endurtakið út umferð.
2. umferð: Prjónið 4 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 39 lykkjur. Endurtakið út umferð.
3. umferð: Prjónið 8 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 34 lykkjur. Endurtakið út umferð.
4. umferð: Prjónið 12 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 29 lykkjur. Endurtakið út umferð.
5. umferð: Prjónið 16 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 24 lykkjur. Endurtakið út umferð.
6. umferð: Prjónið 20 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 19 lykkjur. Endurtakið út umferð.
7. umferð: Prjónið 24 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 14 lykkjur. Endurtakið út umferð.
8. umferð: Prjónið 28 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 9 lykkjur. Endurtakið út umferð.
9. umferð: Prjónið 32 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 4 lykkjur. Endurtakið út umferð.

3. úrtaka

1. umferð: Prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 35 lykkjur. Endurtakið út umferð.
2. umferð: Prjónið 3 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 31 lykkjur. Endurtakið út umferð.
3. umferð: Prjónið 6 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 27 lykkjur. Endurtakið út umferð.
4. umferð: Prjónið 9 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 23 lykkjur. Endurtakið út umferð.
5. umferð: Prjónið 12 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 19 lykkjur. Endurtakið út umferð.
6. umferð: Prjónið 15 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 15 lykkjur. Endurtakið út umferð.
7. umferð: Prjónið 18 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 11 lykkjur. Endurtakið út umferð.
8. umferð: Prjónið 21 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 7 lykkjur. Endurtakið út umferð.
9. umferð: Prjónið 24 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 3 lykkjur. Endurtakið út umferð.

4. úrtaka

1. umferð: Prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 26 lykkjur. Endurtakið út umferð.
2. umferð: Prjónið 2 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 23 lykkjur. Endurtakið út umferð.
3. umferð: Prjónið 4 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 20 lykkjur. Endurtakið út umferð.
4. umferð: Prjónið 6 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 17 lykkjur. Endurtakið út umferð.
5. umferð: Prjónið 8 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 14 lykkjur. Endurtakið út umferð.
6. umferð: Prjónið 10 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 11 lykkjur. Endurtakið út umferð.
7. umferð: Prjónið 12 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 8 lykkjur. Endurtakið út umferð.
8. umferð: Prjónið 14 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 5 lykkjur. Endurtakið út umferð.
9. umferð: Prjónið 16 lykkjur, 2 lykkjur saman, prjónið 2 lykkjur. Endurtakið út umferð.

5. úrtaka

1. umferð: Prjónið 2 lykkjur saman, prjónið 17 lykkjur. Endurtakið út umferð.
2. umferð: Prjónið 1 lykkju slétt, 2 lykkjur saman, prjónið 15 lykkjur. Endurtakið út umferð.
3. umferð: Prjónið 2 lykkju slétt, 2 lykkjur saman, prjónið 13 lykkjur. Endurtakið út umferð.
4. umferð: Prjónið 3 lykkju slétt, 2 lykkjur saman, prjónið 11 lykkjur. Endurtakið út umferð.
5. umferð: Prjónið 4 lykkju slétt, 2 lykkjur saman, prjónið 9 lykkjur. Endurtakið út umferð.
6. umferð: Prjónið 5 lykkju slétt, 2 lykkjur saman, prjónið 7 lykkjur. Endurtakið út umferð.
7. umferð: Prjónið 6 lykkju slétt, 2 lykkjur saman, prjónið 5 lykkjur. Endurtakið út umferð.
8. umferð: Prjónið 7 lykkju slétt, 2 lykkjur saman, prjónið 3 lykkjur. Endurtakið út umferð.
9. umferð: Prjónið 8 lykkju slétt, 2 lykkjur saman, prjónið 1 lykkju. Endurtakið út umferð.

6. úrtaka

1. umferð: Prjónið 1 lykkju, 2 saman, prjónið 7 lykkjur. Endurtakið út umferð.
2. umferð: Prjónið 4 lykkjur, 2 saman, prjónið 3 lykkjur. Endurtakið út umferð.
3. umferð: Prjónið 5 lykkju, 2 saman, prjónið 1 lykkju. Endurtakið út umferð.

Nú eru 28 lykkjur eftir og þá er komið að skottinu.

Prjónið í hring þar til skottið er orðið jafnlangt húfunni. Þá er komið að lokaúrtökunni.

7. úrtaka

1. umferð: Prjónið 1 lykkju, 2 saman, prjónið 4 lykkjur. Endurtakið út umferð.
2. umferð: Prjónið án úrtöku
3. umferð: Prjónið án úrtöku
4. umferð: Prjónið 3 lykkjur, 2 saman, prjónið 1 lykkjur. Endurtakið út umferð.

Nú eru eftir 20 lykkjur.

Prjónið 1 ½ cm. Fellið af.

Frágangur:

Brjótið mjóan fald inn á húfuna við brugðnu umferðina og saumið niður.

Skolið og pressið vel.

Skúfhólkinum er rennt upp á skottið og skúfurinn saumaður vandlega við skottið.





Heimilisíðnaðarfélag Íslands - Nethylur 2e - 110 Reykjavík - sími 551 5500
hfi@heimilisidnadur.is - www.heimilisidnadur.is